



Legends OF Valour™

VING

©1993 VING CO., LTD.

©1992 Strategic Simulations, Inc. All Rights Reserved.

SSI is a trademark owned by Strategic Simulations, Inc., Sunnyvale, CA, USA

NEC PC-9801/9821版

ユーザーズ・マニュアル

このたびは、弊社製品「レジェンド・オブ・バロア／豪勇の伝説」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

本ゲームの実行には、ハードディスク及びMS-DOS(ver3.1)以上が必要です。以下にご説明する手順にしたがって、ハードディスクへのインストール(組込み)を行なってから、ゲームをお楽しみください。

本ゲームは、フロッピーディスクだけのハード構成では実行できません。

* MS-DOSは、米Microsoft社の登録商標です

■ 製品の構成

このパッケージには、以下のものが入っていますので、ご確認ください。

- フロッピーディスク(5インチ、3.5インチ共通)

- ①スタートアップ ディスク
- ②インストール ディスク 1
- ③インストール ディスク 2
- ④インストール ディスク 3
- ⑤インストール ディスク 4
- ⑥インストール ディスク 5

- ユーザーズ・マニュアル(このシートです)

- リファレンス・マニュアル

- ミッテルドルフ・マップ

- ユーザー登録カード

- クルーブック申込書

■インストールの操作

インストールするためには、ハードディスク上に**8MB以上の空き領域**が必要です。インストールは、パソコンをハードディスクで起動してから、以下の操作を行なってください。（インストールするハードディスクをドライブAとします）

ハードディスク上に、専用のディレクトリ**LOV**を作成します。

A>MD LOV

LOVをカレントディレクトリにします。

A>CD LOV

スタートアップディスクをセットし（ドライブBとします）、以下の操作でインストールを開始します。

A>B:INSTALL B:

※パラメータの「B:」は、ディスクがセットされているドライブ名です。

画面のメッセージにしたがって、**インストールディスク1**から順に各インストールディスクを入れかえてください。

インストールが終了てしまえば、以降のゲームの実行にはインストールディスクは使用しないので、大切に保管しておいてください。

■ゲームの開始

ゲームを開始するには、スタートアップディスクを準備して、以下の操作を行ないます。

- ①パソコンの電源をONにします。
- ②スタートアップディスクをセットします。
- ③インストールしたディレクトリ（ドライブAの**LOV**とします）を、カレントディレクトリにします。

A>CD LOV

レジェンド・オブ・バロアの起動コマンド（LOV.EXE）を入力します。

A>LOV

レジェンド・オブ・バロアが起動し、オープニングが始まります。

（**ESC**キーによりオープニングを中断し、ゲームを開始します）

■動作環境の確認

インストールの操作が正常に終了し、ゲームの開始の操作を行なったにもかかわらず、ゲームが正しく動作しない場合には、以下の原因が考えられます。

- ①スタートアップディスクが正しくセットされていない。

起動時には、必ず**スタートアップディスク**が必要です。

- ②実行時の本体メモリが十分でない。

本ゲームの実行には、**550KB(563,200バイト)**以上の本体空きメモリが必要です。

空きメモリはMS-DOSのユーティリティ「CHKDSK.EXE」などで確認することができます。このゲームにはデバイスドライバを一切組む必要はありません。必要なメモリが不足している場合は、「CONFIG.SYS」を変更して必要なメモリを確保してください。あるいは、別途起動用のフロッピーディスクを作成し、このディスクから起動することにより、実行時の本体メモリを確保してください。

- ③ハードディスク上に、作業ファイル用の空き領域がない。

本ゲームの実行には作業ファイルを作成しますので、ハードディスク上に**50KB**以上の空き領域が必要です。作業ファイルが作成できない場合には、ゲームの実行ができません。空き領域に余裕をもたせるようにしてください。また、ゲームの実行中にゲームセーブを行なうと、ゲームデータを記録するごとにハードディスクの空き領域が減少します。

《ご注意》

NECのサウンドボード（PC-9801-26K、PC-9801-86）以外はサポートしておりませんので、純正品以外をご使用の場合は本体から取り外すか、ボリュームをオフにしてからご使用ください。

■グラフィックモードについて

本ゲームは、16色と256色の2種類のグラフィックモードを持っています。起動時にハードウェアのチェックを行ない、最適のグラフィックモードを自動的に設定します。

PC-9801シリーズの場合 16色モード

PC-9821シリーズの場合 256色モード

■ゲームの終了

ゲームを終了するには、以下の「終了の操作」を行ないます。

- ①画面左下のシステムアイコンを左クリックして、システムメニューのウィンドウを開き、「EXIT GAME」を左クリックします。この操作によりメニュー画面に戻ります。最後に、メニュー画面で「Quit to DOS」を左クリックします。操作の詳細はリファレンス・マニュアルを参照してください。
- ②MS-DOSに戻ったことを確認し、スタートアップディスクをとりだしてから、パソコン本体の電源をOFFにします。

ゲームを終了する場合は、この「終了の操作」を必ず行なうようにしてください。特にハードディスク動作中に、パソコン本体の電源をOFFにすることは絶対に避けてください。

■キー操作について

本ゲームでは以下のキー操作により、マウス操作と同様の機能を実現できます。このキー操作により、対応するアイコンを左クリックした場合と同じ状態になります。

- | | | | |
|------------|--------------|------------|-----------|
| f・1 | 攻撃の意志表示をする | f・5 | 眠る |
| f・2 | 地図を表示する | f・6 | アイテムを使用する |
| f・3 | 魔法使いの呪文の本を開く | f・7 | 呼びかける |
| f・4 | 聖職者の呪文の本を開く | f・8 | アイテムを投げる |

アフターサービスのご案内

このたびは、弊社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、製品をお買上げいただきユーザー登録された方に対して、下記のアフターサービスを実施しております。

●開封時からのディスク破損など製品初期不良の場合は、お買上げの日から1週間に以内にパッケージ及びお買い上げレシートを、弊社にお送りいただければ無償にて交換いたします。ただし、お買上げの日から1週間以上経過した場合は、初期不良でも有償となりますのでご注意ください。

●フロッピーディスクおよびCD-ROMディスクを破損された場合は、有償にて交換いたします。下記の費用とともに、破損ディスクを弊社あてお送りください。

- ▶ CD-ROMディスク………1枚 ¥4,000(消費税別)
- ▶ フロッピーディスク ……1枚 ¥2,500(消費税別) 同時送付された場合の2枚目以降は1枚につき ¥1,500(消費税別)

《ご注意》

- 紛失された場合を含み、フロッピーディスクおよびCD-ROMディスク、マニュアル、その他の付属品の別売および再発行は行なっておりません。
- お買い上げ製品の返品は致しかねます。
- 弊社では中古販売業者による再販売を認めておりません。弊社製品であっても中古ソフトとしてご購入された場合は、アフターサービスの対象外とさせていただきます。