

# Phantasie IV

## ゲームの起動方法 (PC-98シリーズ)

ファンタジー4 (以下P4と記述) は「プログラム」「プレーヤー」の2枚のディスクから構成されています。この2枚だけでゲームをすることは出来ません。お持ちのMS-DOSシステムを使用して、「起動用」ディスクを作成する必要があります。「起動用」ディスクには、未使用の2HD用のディスクを準備して下さい。

ゲームは、フロッピーディスクのみ、あるいはハードディスクを使用してのどちらでもプレイできますが、いずれの場合でも「起動用」ディスクが必要ですので、必ず作成して下さい。

ゲームの起動方法はそれぞれ異なりますので、2. 以下を参照して下さい。

### 1. 「起動用」ディスクの作成

- お持ちの、MS-DOSシステムディスクを使用してMS-DOSを立ち上げます。
- 「起動用」ディスクにする、未使用のディスクをドライブ2に入れます。
- 次のMS-DOSコマンドを使用して、「起動用」ディスクをフォーマットして下さい。

```
A>FORMAT B: /S (リターン)
```

(このコマンドの応答に関してはMS-DOSのマニュアルを参照して下さい)

- ドライブ1のMS-DOSシステムディスクを抜いて、「プログラム」ディスクを入れて下さい。
- 次のコマンドで「プログラム」ディスクから「起動用」ディスクに内容をコピーして下さい。

```
A>COPY A:*.* B: (リターン)
```

- 「プログラム」ディスクを抜いてMS-DOSシステムディスクに入れ直して下さい。

以上で、「起動用」ディスクが出来ました。このディスクは、MS-DOSシステムとP4のシステムの両方が組み込まれています。このディスクの内容を変更するとP4を起動出来なくなることがありますので、注意して下さい。

### 2. フロッピーディスクを使用するときは

- パソコンの電源を入れて下さい。
- 「起動用」ディスクをドライブ1に入れ、「プレーヤー」ディスクをドライブ2に入れてRESETボタンを押して下さい。以下の表示が画面上に出るまで待って下さい。

```
A>■
```

- 次のコマンドを入れて下さい。

```
A>P4 (リターン)
```

入れ替えを間違えたとゲームの開始時にディスク入出力エラーが起き、ゲームが起動できないことがあります。その場合は、もう一度最初からやり直して下さい。

#### お願い

MS-DOSの基本的な操作方法に関しましては、MS-DOSの取り扱い説明書やMS-DOSの入門書などを参照してください。当社へのご質問はゲーム内容に関する事項に限らせていただくことをお願い致します。

### 3. ハードディスクを使用するときは

ハードディスクを使用してP4をプレーすると、非常に高速で快適なプレーが楽しめます。ハードディスクをお持ちの方は、ぜひハードディスクをご使用下さい。なお、ハードディスクには3メガバイト以上の空き領域が必要です。

(MS-DOSのバージョンによって、6メガバイト以上の空き領域を必要とする場合がありますが、この問題はMS-DOSを最新のバージョンに更新することにより解決します)

#### <ハードディスクへのP4の組み込み方法>

- パソコンの電源を入れて下さい。
- 「起動用」ディスクをドライブ1に入れ、「プレーヤー」ディスクをドライブ2に入れてRESETボタンを押し、以下の表示が画面上に出るまでお待ち下さい。

A>■

- 次のコマンドを入れて下さい。

A>HD C: P4D (リターン)

(C:は、ハードディスクのドライブ名です。お持ちのパソコンシステムによって、D:あるいはE:に変更する必要があります。P4Dは、P4を組み込むディレクトリ名ですので、好きな名前に変更出来ます)

- P4のゲームファイルが、ハードディスクにコピーされます。

#### <ハードディスクからP4を起動する>

- パソコンの電源を入れて下さい。
- 「起動用」ディスクをドライブ1に入れて、RESETボタンを押し、以下の表示が画面上に出るまでお待ち下さい。

A>■

- 次のコマンドを入れて下さい。

A>C: (リターン)

C>CD ¥P4D (リターン)

(C:は、ハードディスクのドライブ名です。お持ちのパソコンシステムによって、D:あるいはE:に変更する必要があります。P4Dは、P4を組み込むディレクトリ名ですので、好きな名前に変更出来ます)

C>P4 (リターン)

P4が起動します。

### 4. ベターユーズのため (MS-DOSに詳しい方は)

- 「プログラム」「プレーヤー」の各ディスクは、MS-DOS形式のディスクになっています。従って、ご自分の未使用ディスクに、各ディスクの内容をコピーして、バックアップをとることができます。

- RAMディスクをご使用の方でRAMディスクの容量が2メガバイト以上の場合にはRAMディスクにP4の全ファイルをコピーして、プレーすることが出来ます。

ただし、この場合には「起動用」ディスクにはRAMディスクドライバを含むCONFIG.SYSファイル作成する必要があります。この際、BUFFER及びFILESパラメータを大きく取りすぎるとP4を起動出来なくなることがあります。

- RAMディスクでのプレーは快適ですが、プレー終了後、フロッピーディスクやハードディスクにバックアップをとらないと、セーブした内容がなくなりますので注意して下さい。